Global Settings (Evoko Home、Liso含む全体の設定)

大項目	中項目	小項目	内容	設定値	現在の設定
General	Organization name	-	組織名	任意の文字列	
	NTP server IP or FQDN (for device time)	-	Evoko HomeとLisoの時刻同期で使用するNTPサーバーの指定	IPアドレスまたはFQDN	
	Time server	-	-	NTP server	NTP server
	Time server strict mode	-	指定のタイムサーバーからのみ時刻同期をする設定	☐ / ☐	☐
	Download URL	-	ファームウェアダウンロードページのURL	https://download-liso.evoko.se	https://download-liso.evoko.se
	Firmware search location	-	ファームウェアの取得先	Remote/Local	Remote / Local
	Device registration	-	-	Liso端末をEvoko Homeに登録する際、それを許可する制限時間	00 d 00 hrs 00 min ~ 999 d 23 hrs 59 min
	Paring Key Authentication	-	Liso端末の登録にペアリングキーの認証を求めるか	On/Off	On / Off
		New paring key	新たに登録するペアリングキー	4~12桁の任意の文字列	
		Repeat new paring key	新たに登録するペアリングキーの再入力	4~12桁の任意の文字列	
Authentication	Authentication	-	Lisoでの予約などの認証で何を利用するか	PIN/PIN or RFID	PIN / PIN or RFID
	RFID Enrollment	-	RFIDの登録方法の設定	Auto/Admin/Requested	Auto / Admin / Requested
		Time delay 15 minutes	RFID登録後、反映まで15分デレイをかけるかどうか	☐ / ☐	☐
	Invite Authenticated User	-	予約時に認証したユーザーに招待を送信する	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	Authentication 802.1x:	-	Evoko Homeで802.1x認証を有効にするか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	Log Level	-	出力するログのフィルター。どこまでログとして出力するか	Error/Warning/Info/Debug	Error / Warning / Info / Debug
	Minimum password length	-	自動発行されるパスワードの最小文字数	8~64 Characters (デフォルト8文字)	Characters
	PIN length	-	自動発行されるPINコードの長さ	4~9 Digits (デフォルト4桁)	Digits
	Proximity	-	近接センサーを有効にするか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	Legacy API Authentication	-	旧APIでの認証をするか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	Enabled strict TLS on Liso	-	厳密なTLS証明機能を有効にするか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	User inactivity timeout	-	Evoko Home、Evoko Booking利用者の非アクティブまでのタイムアウト時間	00 d 00 hrs 00 min ~ 29 d 23 hrs 59 min	d hrs min
	Weekly restart	Enable weekly restart on	-	Evokoサービスの週ごとの再起動の設定	☐ / ☐
		-	Evokoサービスの週ごとの再起動の曜日・時間設定	システム (Evoko Home含む) 再起動の曜日・時刻	
Evoko Booking	Enable Evoko Booking	-	Evoko Bookingの利用の有無	☐ / ☐	☐
	Evoko Booking Host	-	Evoko Bookingのホスト名	任意のホスト名	

Microsoft 365 service account	Service URL	-	Microsoft365 のサービスアカウントのURL	サービスアカウントのweb URLが表示される	https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx
	Service account email	-	Microsoft365 のサービスアカウントのEメールアドレス	サービスアカウントのEmailアドレスが表示される	
Internet Access	-	-	インターネットアクセスでプロキシを経由するか	Direct/Proxy	Direct / Proxy
Default API Token	-	-	APIトークン	デフォルトAPIトークンが表示される	
Synchronization intervals	Enable Synchronization	-	当日の予約状況の同期間隔	1~15 minutes (1分刻み、デフォルト1分)	minute
	Sync meetings for 1 day every	-	今後の予約の同期について、どれだけ先の予定までLisoに同期するかの設定	1 week / 2 weeks / 1 month / 3 months / 6 months	week
	Sync future meetings every	-	明日以降の予約状況の同期間隔を設定する	・1~12 hours (1時間刻み)	hour
Email Notification	Notify Added User	Notify added user	ユーザーアカウントを新規で追加した際に当該ユーザーにメールで通知を行うか	☐ / ☒	☐
		Notify updated user	ユーザーアカウントの設定を変更した際に当該ユーザーにメールで通知を行うか	☐ / ☒	☐
		Notify deleted user	ユーザーアカウントの設定を削除した際に当該ユーザーにメールで通知を行うか	☐ / ☒	☐
	Email about Device Status	Enable sending email	Liso端末に異常検知時にメールで通知を行うか	☐ / ☒	☐
		Send report on unexpected behavior after	Liso端末で異常検知時、何分後にメール通知を行うか	5~60minutes (5分刻み)	minutes
		Recipient email	Liso端末で異常検知時、通知メールの送信先	メールアドレスを入力	
External users	-	-	外部ユーザーを許可するか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
SNMP Services	-	-	SNMPを利用可能にするか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled
	SNMP Port	-	SNMPサービスで利用するポート	使用する任意のポート番号を指定	
Security	Evoko Home Ancestors	-	iframeによるURLの埋め込みを許可する、親ソースの設定。frame-ancestors (フレーム祖先) URL。	カンマ区切りでframe-ancestorsのURLを指定	
Backup	Encryption Secret	-	バックアップファイルの解凍パスワードの指定	任意のパスワードを指定	
	Repeat Encryption Secret	-	バックアップファイルの解凍パスワードの再入力	Encryption secretと同じ	
Evoko Home Service	-	-	-	-	-
Add custom equipment	-	-	-	-	-
Default Local Settings	-	-	-	-	別紙記入
Tooltips	Enable Tooltips	-	Evoko Home利用時、マウスカーソルを当てた時にtipsを表示するか	Enabled/Disabled	Enabled / Disabled

Room Settings (当該会議室の設定)

大項目	中項目	小項目	内容	設定値	現在の設定	
Display Information	Time Format	-	時刻表示の設定	24 hour format(06:00)/ 12 hour format(06:00 AM/PM)	24 hour format(06:00) / 12 hour format(06:00 AM/PM)	
	Date Format	-	日付表示の設定	プルダウンより選択	Evoko standard (ddd,MMMM DD YYYY)	
	Time Zone	-	時間帯の設定	プルダウンより国 (地域) を選択		
	language	-	言語の設定	プルダウンより言語を選択		
	Display on Screen	Organizer		画面に表示する情報の設定。会議の主催者	☐ /☑	☐
		Subject		画面に表示する情報の設定。会議のタイトル	☐ /☑	☐
	Display Find Another Room	Enable		本端末の部屋以外の部屋の予約の可/不可	☐ /☑	☐
	Display Tentative Meetings	Enable		暫定的な部屋の予約の可/不可	☐ /☑	☐
Sleep and wake up settings	Enable Wake up on touch	-	スリープ時に画面をタッチした場合にスリープを解除するか	☐ /☑	☐	
	Sleep start	-	スリープ開始時刻	時刻を指定 (hh:mm)		
	Sleep end	-	スリープ終了時刻	時刻を指定 (hh:mm)		
	Work days	Mon		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Tue		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Wed		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Thu		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Fri		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
Sat			スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐	
Sun			スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐	
Equipment settings	Enable Screen Reporting	-	故障機器の報告を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication		Screen Reportの際にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Reporting email		レポート時に通知を受信するメールアドレス	メールアドレスを指定、もしくは空欄		
Booking settings	Enable Book Instant Meeting	-	今すぐ開始する会議の予約を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication		今すぐ開始する会議の予約時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Enable Book Future Meeting	-	今後実施する会議の予約を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication		今後実施する会議の予約時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Enable End Ongoing Meeting	-	進行中の会議の終了を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication		進行中の会議の終了時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Allow users to modify		進行中の会議の終了時にユーザーアカウント権限による終了を許可するか	☐ /☑	☐	
	Enable Delete Future Meeting	-	会議予約の削除を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication		会議予約の削除時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Allow users to modify		会議予約の削除時にユーザーアカウント権限による削除を許可するか	☐ /☑	☐	
Enable Extend Ongoing Meeting	-	進行中の会議の延長を許可するか	☐ /☑	☐		

	Require Authentication		進行中の会議の延長時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Allow users to modify		進行中の会議の延長時にユーザーアカウント権限による変更を許可するか	☐ /☑	☐
Enable Modify Future Meeting	-		会議予約の編集を許可するか	☐ /☑	☐
	Require Authentication		会議予約の編集時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Allow users to modify		会議予約の編集時にuser権限による削除を許可するか	☐ /☑	☐
External Users	Allow external users to book this room	-	external user権限による予約を許可するか	☐ /☑	☐
Check-in settings	Check-in required	-	チェックイン機能を使用するか	☐ /☑	☐
	Require Authentication		チェックイン時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Send check-in remainder		チェックインのリマインダーをユーザーに送信するか	☐ /☑	☐
	Check-in duration		会議開始予定時刻からチェックイン待ちをする時間	5min~30min (5分刻み)	min
	Cancel recurring meeting series if not checked in for times in row		定期的な会議予約において、複数回連続でチェックインされなかった場合に定期的な会議そのものを自動で削除する機能。その有効/無効	☐ /☑	☐
			上記機能で削除する際の、連続でチェックインされなかった回数の指定	3~7	

Default Local Settings (Global Settings)

大項目	中項目	小項目	内容	設定値	現在の設定	
Display Information	Time Format	-	時刻表示の設定	24 hour format(06:00)/ 12 hour format(06:00 AM/PM)	24 hour format(06:00) / 12 hour format(06:00 AM/PM)	
	Date Format	-	日付表示の設定	プルダウンより選択	Evoko standard (ddd,MMMM DD YYYY)	
	Time Zone	-	時間帯の設定	プルダウンより国(地域)を選択		
	language	-	言語の設定	プルダウンより言語を選択		
	Display on Screen	Organizer		画面に表示する情報の設定。会議の主催者	☐ /☑	☐
		Subject		画面に表示する情報の設定。会議のタイトル	☐ /☑	☐
	Display Find Another Room	Enable		本端末の部屋以外の部屋の予約の可/不可	☐ /☑	☐
	Display Tentative Meetings	Enable		暫定的な部屋の予約の可/不可	☐ /☑	☐
Sleep and wake up settings	Enable Wake up on touch	-	スリープ時に画面をタッチした場合にスリープを解除するか	☐ /☑	☐	
	Sleep start	-	スリープ開始時刻	時刻を指定 (hh:mm)		
	Sleep end	-	スリープ終了時刻	時刻を指定 (hh:mm)		
	Work days	Mon		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Tue		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Wed		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Thu		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Fri		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
		Sat		スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐
Sun			スリープ設定が機能する曜日	☐ /☑	☐	
Equipment settings	Enable Screen Reporting	-	故障機器の報告を許可するか	☐ /☑	☐	
		Require Authentication	Screen Reportの際にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
		Reporting email	レポート時に通知を受信するメールアドレス	メールアドレスを指定、もしくは空欄		
Booking settings	Enable Book Instant Meeting	-	今すぐ開始する会議の予約を許可するか	☐ /☑	☐	
		Require Authentication	今すぐ開始する会議の予約時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Enable Book Future Meeting	-	今後実施する会議の予約を許可するか	☐ /☑	☐	
		Require Authentication	今後実施する会議の予約時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
	Enable End Ongoing Meeting	-	進行中の会議の終了を許可するか	☐ /☑	☐	
		Require Authentication	進行中の会議の終了時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐	
		Allow users to modify	進行中の会議の終了時にユーザーアカウント権限による終了を許可するか	☐ /☑	☐	
	Enable Delete Future Meeting	-	会議予約の削除を許可するか	☐ /☑	☐	
	Require Authentication	会議予約の削除時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐		

	Allow users to modify		会議予約の削除時にユーザーアカウント権限による削除を許可するか	☐ /☑	☐
Enable Extend Ongoing Meeting	-		進行中の会議の延長を許可するか	☐ /☑	☐
	Require Authentication		進行中の会議の延長時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Allow users to modify		進行中の会議の延長時にユーザーアカウント権限による変更を許可するか	☐ /☑	☐
Enable Modify Future Meeting	-		会議予約の編集を許可するか	☐ /☑	☐
	Require Authentication		会議予約の編集時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Allow users to modify		会議予約の編集時にuser権限による削除を許可するか	☐ /☑	☐
External Users	Allow external users to book this room	-	external user権限による予約を許可するか	☐ /☑	☐
Check-in settings	Check-in required	-	チェックイン機能を使用するか	☐ /☑	☐
	Require Authentication		チェックイン時にユーザー認証を行うか	☐ /☑	☐
	Send check-in remainder		チェックインのリマインダーをユーザーに送信するか	☐ /☑	☐
	Check-in duration		会議開始予定時刻からチェックイン待ちをする時間	5min~30min (5分刻み)	min
	Cancel recurring meeting series if not checked in for times in row		定期的な会議予約において、複数回連続でチェックインされなかった場合に定期的な会議そのものを自動で削除する機能。その有効/無効 上記機能で削除する際の、連続でチェックインされなかった回数の指定	☐ /☑	☐
				3~7	