BI A M P

Nexia・ファームウェアアップグレードの手順

- 1) ファームウェアをダウンロードします。
- 2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、さらに解凍先を指示して「Unzip」をクリックしてください。
- 3) Nexia ソフトウェアの最新バージョンを、音響特機ウェブサイトまたは BIAMP ウェブサイトでご確認ください。 (www.otk.co.jp または www.biamp.com)
- 4) Audia ソフトウェアを起動し、 **Connect to Network** アイコン 豆 をクリックし、Audia とパソコンを接続します。
- 5) ソフトウェアがネットワークに接続したら Device List でアップデートしたい本体を選択し、Device Maintenance をクリックしてください。

System Connect								×
System List								Convert To Soutes
System D	System Description				Device Count Audio		Audic	CONTROL TO MOREIN
0	AlDevice:				;		N/4	Send System Cavig
<u>高4383</u>	39 (Hearing Chambers, 195≪ 4.)				3		LFF	Device Maintance
SE 4535					1		EP.	
								Disconnect From Network
p i i i i i i i i i i i i i i i i i i i								Lipse
Device Lis:								
Seriel If	IP Address	De-ice ID	Device D	System ID	System D	Audie	F03	
NDCD4620	192.100.1.00)	Tin's Elv	0		C TE	No	
\Xi NDCD4645	192.168.1.91)		0		C FF	Mo	
🔁 N IL DAS IE	192.1681.7L		NENIA LS	<i>€</i> :±-	29 -cart.	L-F	Ho	
	197.1681.71	3	NEKA FM	4:33	29 -cai	E - F	Hu	
NUL Hade	32.158 .72	4	NoZP off	40.50 2010	Z 3 1640	L-F Dr	NU	
- N 1 100 10	32,056,010		APP. L. M.	10.00		UN	THE	

- 6) **Update Firmware** をクリックし、先ほど解凍したファイルを指定します。デフォルトの場合は c:¥Program Files¥Nexia フォルダーに入っています。
- 7) ファームウェアの読み込みが完了すると本体を再起動するためのメッセージが表示されるので OK をクリック してください。再起動が完了すると、本体の LED が 3 つとも緑になります。これでファームウェアのアップ グレードは完了です。

